Referenzkarte BIBO-Assembler

Editor-Befehle

		Autom. Zeilennumerierung Zeilenneunummerierung Speicherbelegung List
	Ref	Zeichenkette suchen
		'Zeichenk. suchen/ersetzen
		Zeile(n) von, bis löschen
	(00,00)	
NEW	L	Speicher löschen
;		Remark
ED2		zum Editor 2
ASM		Assemblieren
VAL		nach ass. Symboltabelle
LAB		Labels alphabet. ordnen
RUN	adr	Programm starten
DOS		Austritt zum DOS
MON		zum Monitor
DIR		Directory
SAV	"Dn:fn	Listing speichern
LOA	"Dn:fn	Listing einladen
LST	"Dn:fn	als Text (ASCII) speichern
ENT	"Dn:fn	Text einladen
BSA	"Dn:fn"	a,e als Binärfile speichern
		(,a) Binarfile laden

Monitor-Befehle

adr: HEX HEX schreibe in Adresse adr; HEX HEX schreibe in Adresse adr.adr Speicher auflisten HEX+HEX Rechne HEX+HEX Rechne HEX-HEX HEX-HEX adr, Speicher auflisten adr.adr>... suche nach ... Registeranzeige
adr<"... ASCII-Code
adrG Goto, Programmstart
adrL Disassembler
adr<HEXR Sector lesen
adr<HEXW Sector schreiben adrT Programm verfolgen adrS Prog. Einzelschritt Rückehr zum Editor HEX<adr.adr= Fülle Speicherber. Ziel<adr.adrV vergleiche Speich Ziel<adr.adrM Verschiebe Speich

Editor 2-Befehle

MERGE Zusammenfügen List1/List2

RET Zum Editor 1

Alle übrigen Befehle wie Editor 1

Druckeransteuerung

Drucker einschalten PON POF Drucker ausschalten Listing ausdrucken LST"P:

Erläuterungen

Adresse \$.... adr adr.adr Adresse von-bis HEX Hexbyte

HEX- ASCII- ATASCII Dn Device Diskette FILENAME.EXT fn a,e Anfang, Ende (HEX)

Bef Befehl